

DRUCKEN

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst..)	Aktion
Schloss automatisch verriegeln	LED13	Zeit: Periodisch von 21:40 Uhr beginnend am 01.01.2000 zu Zeitpunkten auslösen	Kanalauswahl: Haustür KeyMatic:1 verzögert um 30 Sekunden Schloss verriegelt	<input type="checkbox"/> systemintern

#### Bedingung: Wenn...

##### Zeitsteuerung

**Zeit:** Zeitbereich von 21:40 Uhr bis 04:40 Uhr  
**Serienmuster:** Zeitintervall, alle 10 Minuten  
**Gültigkeitsdauer:** Beginn: 01.01.2000, kein Enddatum

##### zu Zeitpunkten auslösen

UND

Geräteauswahl Haustür bei geschlossen bei Änderung auslösen

UND

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 bei Schloss entriegelt nur prüfen

UND

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 bei Schloszustand unbekannt nur prüfen

UND

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 bei Motorlauf abgebrochen nur prüfen

#### ODER

##### Zeitsteuerung

**Zeit:** Zeitbereich von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr  
**Serienmuster:** Zeitintervall, alle 10 Minuten  
**Gültigkeitsdauer:** Beginn: 01.01.2000, kein Enddatum

##### zu Zeitpunkten auslösen

UND

Geräteauswahl Haustür bei geschlossen bei Änderung auslösen

UND

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 bei Schloss entriegelt nur prüfen

UND

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 bei Schloszustand unbekannt nur prüfen

UND

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 bei Motorlauf abgebrochen nur prüfen

Aktivität: Dann... ☒ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).

Geräteauswahl Haustür KeyMatic:1 verzögert um 30 Sekunden Schloss verriegelt

Geräteauswahl Display-LED:13 verzögert um 30 Sekunden Anzeige grün

Geräteauswahl Display-LED:13 verzögert um 32 Sekunden Anzeige rot

Geräteauswahl Display-LED:13 verzögert um 34 Sekunden Anzeige grün

Geräteauswahl Display-LED:13 verzögert um 36 Sekunden Anzeige rot

Geräteauswahl Display-LED:13 verzögert um 38 Sekunden Anzeige grün

Geräteauswahl MP3:1 verzögert um 30 Sekunden Kanalaktion auf 1,1,108000,010, 024, 031, 025

Aktivität: Sonst... ☐ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).

DRUCKEN